

✘ คู่มือการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอในห้องประชุม (ดีทีวี)

คู่มือนี้สำหรับนำเสนอโดยใช้จอภาพ 3 จอ:

1. คอมพิวเตอร์ (PC)
2. โปรเจคเตอร์ (Projector)
3. โทรทัศน์ (TV)

การเตรียมการเบื้องต้น

1. การเชื่อมต่อ: ตรวจสอบว่าสายเคเบิล (HDMI/VGA) เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์แสดงผลทั้งหมด (Projector และ TV) เรียบร้อยแล้ว
2. เข้าสู่เมนู: กดปุ่ม **Windows (⊞) + P** เพื่อเปิดเมนู "Project" (ฉายภาพ)

1. โหมดทำซ้ำ (Duplicate Mode): นำเสนอทั่วไป (ทุกจอเหมือนกัน)

ใช้เมื่อต้องการให้หน้าจอ คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ และ โทรทัศน์ แสดงผล เหมือนกันทั้งหมด

ขั้นตอนการตั้งค่า

ลำดับ	การดำเนินการ	คำแนะนำ / หมายเหตุ
1.1	เลือกโหมด	กดปุ่ม Windows + P แล้วเลือก "Duplicate" (ทำซ้ำ)
1.2	เข้าสู่การตั้งค่า	คลิกขวาที่เดสก์ท็อป เลือก "Display settings"
1.3	ปรับความละเอียด	เลื่อนลงมาที่ส่วน Display resolution แล้วเลือก 1920x1080
1.4	ยืนยัน	คลิก "Keep changes" เพื่อบันทึกการตั้งค่า

💡 หมายเหตุ: ในโหมด Duplicate ความละเอียดที่ตั้งไว้ (1920x1080) จะถูกใช้กับจอภาพทุกจอ หากมีจอใดไม่รองรับอาจทำให้ภาพไม่เต็มจอ

2. โหมดขยาย (Extend Mode): นำเสนอแบบ Presenter View

ใช้สำหรับงานนำเสนอที่ต้องการให้ จอคอมพิวเตอร์ แสดง Presenter View ในขณะที่ โปรเจคเตอร์และโทรทัศน์ แสดง สไลด์หลัก ให้ผู้ชมเห็น

ขั้นตอนการตั้งค่า

ลำดับ	การดำเนินการ	คำแนะนำ / หมายเหตุ
2.1	เลือกโหมด	กดปุ่ม Windows + P แล้วเลือก "Extend" (ขยาย)
2.2	เข้าสู่การตั้งค่า	คลิกขวาที่เดสก์ทอป เลือก "Display settings"
2.3	ตั้งค่าจอหลัก (PC)	คลิกเลือกจอที่มีหมายเลข 1 (หรือจอคอมพิวเตอร์) แล้วตั้งค่า Display resolution เป็น 1920x1080
2.4	ตั้งค่าจอผู้ชม (Projector/TV)	คลิกเลือกจอที่มีหมายเลข 2 (หรือจอที่เหลือ) แล้วตั้งค่า Display resolution เป็น 1920x1080
2.5	ยืนยัน	คลิก "Keep changes" เพื่อบันทึกการตั้งค่า
2.6	ตั้งค่า Presenter View	เปิดโปรแกรมนำเสนอ (เช่น PowerPoint) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ Presenter View

💡 **ข้อควรระวัง:** ในโหมด Extend (ขยาย) คุณอาจต้องจัดเรียงตำแหน่งของจอ 1 และ 2 ใน Display Settings ให้ตรงกับตำแหน่งจริง เพื่อให้การลากเมาส์ข้ามจอเป็นไปอย่างถูกต้อง
